

RAUMA

GARN



296-2 Himmel og hav-genser i Plum

2 Himmel og hav-genser

Se bilde side 1, 4, 5 og 27

Garn: Rauma Plum

Garnalternativ: Rauma Alpaca Silk

	XS	S	M	L	XL	XXL
Alt 1:						
Alt 2:						
Farge 1: Lys blågrå nr 058	25 g	25 g	25 g	50 g	50 g	50 g
Farge 2: Gråblå nr 076	50 g	50 g	50 g	50 g	75 g	75 g
Farge 3: Petrol nr 114	50 g	50 g	50 g	75 g	75 g	75 g
Farge 4: Marine nr 116	100 g	100 g	100 g	125 g	125 g	150 g

Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 3 ½ og 4

Strikkefasthet: 18 m med glattstrikk med to tråder på p nr 4 = 10 cm. Kontroller strikkefastheten: Stemmer den ikke må du skifte pinner. Strikker du fastere, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinner.

Mål:

Brystvidde	93 cm	96 cm	100 cm	109 cm	114 cm	122 cm
Ermelengde	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm
Hel lengde	55 cm	57 cm	59 cm	61 cm	63 cm	65 cm

Genseren strikkes ovenfra og ned med to tråder. Fargesammensetninger og økningene som vist i diagrammet.

A: 2 tråder farge 1

B: 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 2

C: 2 tråder farge 2

D: 1 tråd farge 2 + 1 tråd farge 3

E: 2 tråder farge 3

F: 1 tråd farge 3 + 1 tråd farge 4

G: 2 tråder farge 4

Bærestykke:

Legg løst opp på p nr 3 ½ med farge A	100 m	104 m	104 m	108 m	114 m	118 m
Sett et merke ved omg start, la merke følge med nedover.						
Strikk 1 omg r, 1 omg vr (= 1 riller) 2 cm. Skift til p nr 4. Strikk glattstrikk rundt og øk samtidig	10 m	12 m	20 m	22 m	28 m	30 m
jevnt fordelt på omg =	110 m	116 m	124 m	130 m	142 m	148 m
Strikk 2 omg glattstrikk. På neste omg øk	10 m	16 m	20 m	26 m	26 m	32 m
jevnt fordelt på omg =	120 m	132 m	144 m	156 m	168 m	180 m
Strikk mønster etter diagram 1, begynn ved pilen som markerer start. Øk som diagrammet viser ved å lage 1 kast, på neste omg strikkes kastet vridd r. Ved X på diagrammet skift farge. Når økingene er ferdig, er det	230 m	253 m	276 m	299 m	322 m	345 m
på omg. Avslutt ved merket for rett størrelse. Strikk videre mønster etter diagram 2. Etter 3. omg øk jevnt fordelt	22 m	7 m	0 m	3 m	0 m	1 m
på omg.=	252 m	260 m	276 m	302 m	322 m	346 m
Sett 4 merker slik: Strikk	74 m	76 m	80 m	86 m	91 m	98 m
sett et merke = bakstykket, strikk	52 m	54 m	58 m	65 m	70 m	75 m
= første erme, sett et merke, strikk	74 m	76 m	80 m	86 m	91 m	98 m
= forstykket, sett et merke, strikk	52 m	54 m	58 m	65 m	70 m	75 m
= andre erme, sett et merke. Øk til raglan ved hvert merke slik: Strikk frem til 1 m før første merke, lag 1 kast, strikk 2 m, lag 1 kast. Gjenta ved de neste merkene = 8 m økt på omg. På neste omg strikkes kastet vridd r. Øk til raglan totalt	2	2	2	3	3	3
ganger =	268 m	276 m	292 m	326 m	346 m	370 m
Strikk	1	2	3	4	5	6
omg. Sett erme-m på hver sin tråd og strikk ferdig for- og bakstykket (= bol).						

Bol:

Strikk videre etter diagram 2 rundt og øk 6 m på første omg under hvert erme =	168 m	172 m	180 m	196 m	206 m	220 m
Når diagrammet er strikket ferdig strikkes det helt ned med farge G (= 2 tråder farge 4). Når arbeidet fra delingen måler ..	32 cm	33 cm	34 cm	35 cm	36 cm	37 cm
Skift til p nr 3 ½. Strikk 1 r, 1 vr 4 cm. Fell løst av med r og vr-m.						

Ermer:


Sett erme-m fra det ene ermet inn på pinne nr 4. Strikk rundt og øk på første omg 6 m midt under ermet =
 Strikk mønster som på bolen, etter
 fell 2 m midt under ermet. Gjenta fellingen ca hver 3. cm, totalt ganger =
 Strikk til ermet måler
 Fell jevnt fordel til.....
 Skift til p nr 3 ½. Strikk 1 r, 1 vr 4 cm. Fell løst av med r og vr-m. Strikk det andre ermet likedan.

62 m	64 m	68 m	77 m	82 m	87 m
1 cm	1 cm	1 cm	2 cm	3 cm	3 cm
10	11	12	13	14	15
42 m	42 m	44 m	51 m	54 m	57 m
42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm
34 m	36 m	38 m	45 m	46 m	52 m

Montering:


Sy sammen under ermene.

Diagram 1:



⊗ = vr
 ⊙ = 1 kast

Diagram 2:



⊗ = Farge G
 U = Farge F
 ▲ = Farge E
 □ = Farge D
 ● = Farge C
 □ = Farge B
 ◻ = Farge A

