

# RAUMA

GARN



346-4 Bergknapp-topp

## 4 Bergknapp-topp

Se bilder side 8, 9, 10 og 11

Garn: Rauma Pelini

Garnalternativ: Rauma Petunia

	Str:	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
<b>Alt 1:</b> Lys blågrå nr 5491	<b>Alt 2:</b> Hvit nr 00	200 g	200 g	250 g	250 g	300 g	300 g	350 g

**Veil. pinnenummer:** Rundp og 5 korte p nr 4 ½ og 5

**Strikkefasthet:** 17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm

Kontroller strikkefastheten: Stemmer den ikke må du skifte pinner. Strikker du fastere, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinner.

### Mål:

Brystvidde .....	95 cm	100 cm	107 cm	112 cm	118 cm	128 cm	138 cm
Hel lengde .....	47 cm	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	57 cm	59 cm
Underermslengde .....	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	7 cm	7 cm	7 cm

Bergknapp-topp er en enkel og kjappstrikk kort sommertopp med raglan. Den har en løs og luftig strikkefasthet. Og det beste av alt: Ingen montering! Toppen strikkes ovenfra og ned og kan derfor lett tilpasses i lengden. Prøv den på underveis og avslutt når du synes den er passe til deg. Økningene til raglan strikkes slik at de blir som et hullmønster – en fin liten detalj. Utringningen formes ved å strikke forkortede omganger i starten av arbeidet. Hvis du synes det er vanskelig, kan du droppe denne detaljen. Det blir fint allikevel.

### Snu-tips:

Strikk slik for å få et pent resultat, uten hull: Strikk glattstrikk (r fra retten/vr fra vrangen) frem til der du skal snu, snu. Etter snuing, begynn med 1 kast og ta 1 m løs av (som om den skulle strikkes vr), stram tråden og strikk videre. Når det på neste omg strikkes forbi forrige snuing, strikkes kastet og m som ble tatt løs av *sammen*.

### Topp:

Toppen strikkes ovenfra og ned. Legg opp på p nr 4 ½ ....	92 m	94 m	98 m	100 m	102 m	104 m	106 m
Strikk glattstrikk rundt 2 cm. Bytt til p nr 5. Sett merke ved omg-start. Strikk 1 omg r og sett samtidig merke slik: Strikk 1 r, sett merke rundt neste m og strikk den, strikk .....	9 m	10 m	10 m	11 m	10 m	9 m	6 m
(= erme-m), sett merke rundt neste m og strikk den, strikk (= bakstykket), sett merke rundt neste m og strikk den, strikk .....	35 m	35 m	37 m	37 m	39 m	41 m	45 m
(= erme-m), sett merke rundt neste m og strikk den (= 4 merke-m til raglan), strikk .....	9 m	10 m	10 m	11 m	10 m	9 m	6 m
(= halve forstykket), sett et merke rundt neste m (= midt foran/MF). Strikk ut omg. På neste omg, begynn med raglanøkninger og halsringning <b>samtidig</b> slik:	17 m	17 m	18 m	18 m	19 m	20 m	22 m

**Raglanøkninger:** Øk i merke-m for raglan slik: Strikk 1 r uten å slippe m av venstre pinne, 1 kast, 1 r i samme m, 1 kast, 1 r i samme m, slipp m av venstre pinne (= 5 m i samme m. Den midterste av disse 5 m er nå merke-m). Gjenta dette i alle merke-m for raglan = 16 m økt på omg. Øk til raglan på denne måten hver 4. omg.

**Samtidig** som det strikkes raglanøkninger, strikk halsringning slik:

<b>Halsringning:</b> Når det gjenstår .....	16 m	16 m	17 m	17 m	18 m	19 m	21 m
før merket MF, snu (les snu-tips) og strikk vr tilbake. Kastene strikkes vr. Strikk forbi omg-start til det gjenstår ..	16 m	16 m	17 m	17 m	18 m	19 m	21 m
før MF. Snu og strikk r til det gjenstår .....	14 m	14 m	15 m	15 m	16 m	17 m	19 m
før MF, snu. Strikk vr tilbake til det gjenstår .....	14 m	14 m	15 m	15 m	16 m	17 m	19 m
før MF, snu. Fortsett slik i glattstrikk, og snu 2 m forbi forrige snuing til det er snudd totalt 4 ganger til hver side, og videre 3 m forbi forrige snuing 2 ganger til hver side.							

Når halsringningen er ferdig, fortsett rundt med glattstrikk og raglanøkninger. Øk til raglan totalt .....

10	11	12	13	14	15	16	
ganger = .....	252 m	270 m	290 m	308 m	326 m	344 m	362 m
På neste omg, sett de .....	49	54	58	63	66	69	70

erne-m (= m mellom merke 1 og 2, og merke 3 og 4) på en tråd. Videre strikkes ermer og bol hver for seg.

**Bol:**

Legg opp .....	4	4	4	4	4	6	6
nye m over de avsatte erme-m i hver side =.....	162 m	170 m	182 m	190 m	202 m	218 m	234 m
Strikk glattstrikk rundt til toppen måler .....	45 cm	47 cm	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	57 cm

fra midt oppå skulderen. Bytt til p nr 4 ½ og strikk glattstrikk 2 cm. Fell av. Pass på at avfellingen ikke strammer.

**Ermer:**

Sett de avsatte erme-m på pinnen. Strikk opp .....	4	4	4	4	4	6	6
nye m langs de nye m på bolen =.....	53 m	58 m	62 m	67 m	70 m	75 m	76 m

Sett et merke midt mellom de nye m. Strikk glattstrikk rundt 1 cm. Fell 2 m midt under ermet slik: Når det er 2 m igjen før merket, strikk 2 r sammen, ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, 1 r, dra den løse m over. Strikk 2 cm. Gjenta fellingen. Strikk .....

Bytt til p nr 4 ½ og strikk 2 cm. Fell av. Pass på at avfellingen ikke strammer.	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	2 cm	2 cm	2 cm
----------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------



346-4 Bergknapp-topp