

RAUMA

GARN



359-5 Siragenser i 3-tråds

359-5 Siragenser

Se bilde side 14, 15, 16 og 17

Garn: Rauma 3-tråds Strikkegarn og Plum

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
3-tråds: Mørk brun melert nr 116	400 g	450 g	450 g	500 g	550 g	600 g	650 g
Plum: Mørk brun nr 80	100 g	100 g	100 g	125 g	125 g	150 g	150 g

Veil. pinnenummer: Rundp og 5 korte p nr 5 ½ og 6.

Strikkefasthet: 14 m glattstrikk = 10 cm

Kontroller strikkefastheten: Stemmer den ikke må du skifte pinner. Strikker du fastere, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinner.

Mål:

Brystvidde.....	99 cm	107 cm	116 cm	127 cm	133 cm	144 cm	153 cm
Hel lengde foran.....	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Underermslengde.....	47 cm	47 cm	48 cm	48 cm	49 cm	49 cm	50 cm

Siragenser er en tjukk genser, med høy hals og ekstra lengde bak. Den er strikket med dobbel tråd, 1 tråd 3-tråds Strikkegarn og 1 tråd Plum, ovenfra og ned.

Øk fra retten: Strikk fram til 1 m før merket, med venstre pinne plukk opp tråden mellom maskene bakfra og strikk den r (øking mot høyre). Strikk 2 r. Med venstre pinne plukk opp tråden mellom maskene forfra og strikk den vridd r (øking mot venstre).

Øk fra vrangen: Strikk fram til 1m før merket, med venstre pinne plukk opp tråden mellom maskene forfra, og strikk den vridd vr (øking mot høyre). Strikk 2 vr. Med venstre pinne plukk opp tråden mellom m bakfra og strikk den vr (øking mot venstre).

Snu (fra retten og vrangen): Løft 1. m vr av som om den strikkes vr (tråden ligger over pinnen), stram tråden godt slik at m fra forrige omg trekkes litt opp. Neste omg strikkes m og tråden som en m.

Legg opp på p nr 5 ½ med 1 tråd farge 1 og 1 tråd farge 2	74 m	74 m	76 m	78 m	82 m	82 m	82 m
Strikk 18 cm vrangbord rundt 1 r, 1 vr. På siste omg sett 4 merker slik:	13 m	13 m	14 m	16 m	17 m	18 m	19 m
= ½ bakstykke. Strikk.....	11 m	11 m	10 m	7 m	7 m	5 m	3 m
= høyre erme. Strikk.....	26 m	26 m	28 m	32 m	34 m	36 m	38 m
= forstykke. Strikk.....	11 m	11 m	10 m	7 m	7 m	5 m	3 m
= venstre erme. Strikk ut omg =.....	13 m	13 m	14 m	16 m	17 m	18 m	19 m
= ½ bakstykke. Les hele avsnittet før det strikkes videre. Skift til p nr 6 og strikk glattstrikk. Øk ut til ermer og bol og strikk avkortede omg til hals slik:							

1. omg (retten): Begynn ved omg start midt bak. Øk ved de to første merkene som forklart over = 4 m økt. Strikk 2 r forbi siste merket. Snu.

2. omg (vrangen): Strikk tilbake til omg start. Øk ved de neste to merkene som forklart over = 4 m økt. Strikk 2 vr forbi siste merket. Snu.

3. omg (retten): Strikk tilbake til omg start. Øk ved de neste to merkene som forklart over = 4 m økt. Strikk 2 m forbi forrige vending. Snu.

4. omg (vrangen): Strikk tilbake til omg start. Øk ved de neste to merkene som forklart over = 4 m økt. Strikk 2 vr forbi forrige vending. Snu.

Gjenta 3. og 4. omg til det er vendt.....	3	4	4	5	5	6	6
ganger til hver side. Strikk videre rundt. Samtidig som det økes ut til ermer og bol annenhver omg som forklart fra retten, ved alle fire merker. Når det er økt.....	19	22	24	26	27	30	32
ganger =	226 m	250 m	268 m	286 m	298 m	322 m	338 m
på omg =	49 m	55 m	58 m	59 m	61 m	65 m	67 m
til ermer og	64 m	70 m	74 m	84 m	88 m	96 m	102 m

til for- og bakstykket. Sett erme-m på en tråd. Legg opp 5 m over de avsatte m =
 til bol. Strikk rundt til arbeidet fra skulderen måler
 Strikk videre avkortede omg for å få bolen lengre bak slik:
 Sett ett merke i hver side med
 Begynn i siden. Strikk
 inn på forstykket. Snu, strikk tilbake over bakstykket og.....
 inn mot forstykket fra andre siden. Snu og strikk 3 m mindre
 for hver vending. Snu
 ganger til hver side. Skift til p nr 5 ½. Strikk 5 cm vrangbord.
 Fell av.

138 m	150 m	162 m	178 m	186 m	202 m	214 m
39 cm	41 cm	43 cm	45 cm	47 cm	49 cm	51 cm
69 m	75 m	81 m	89 m	93 m	101 m	107 m
19 m	23 m	30 m	32 m	34 m	36 m	39 m
19 m	23 m	30 m	32 m	34 m	36 m	39 m
12	13	14	15	16	17	18

Ermer:

Bruk p nr 6. Sett m fra tråden på pinnen og strikk opp
 over de nye m på bolen =
 Strikk glattstrikk rundt. Sett et merke midt under ermet.
 Strikk 2 vridd r sammen før merket og 2 r sammen etter
 merket hver.....

 ganger =
 Når ermet måler.....
 Skift til p nr 5 ½ strikk vrangbord 5 cm. Fell av.

5 m	5 m	6 m	5 m	5 m	5 m	5 m
54 m	60 m	64 m	64 m	66 m	70 m	72 m
3. cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
13	16	17	16	16	18	18
28 m	28 m	30 m	32 m	34 m	34 m	36 m
44 cm	44 cm	45 cm	45 cm	46 cm	46 cm	47 cm

Montering:

Sy sammen under ermene. Brett halsen mot vrangen og sy den løst til



359-5 Siragenser i 3-tråds